

## Выгрузка контейнера КриптоПро CSP из реестра

---

**Примечание.** В данной статье описан процесс выгрузки и перенос контейнеров из реестра вручную в том случае, когда копирование [стандартным способом с помощью СКЗИ КриптоПро](#) не подходит.

---

В том случае, когда в качестве криптопровайдера используется СКЗИ КриптоПро, и в качестве считывателя используется реестр, контейнеры хранятся в ветке реестра:

- В x32 операционных системах контейнеры находятся в ветке:  
`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\Settings\Users\{SID}\Keys\`
- В x64 операционных системах контейнеры находятся в ветке: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CryptoPro\Settings\Users\{SID}\Keys\`

Если контейнеры необходимо перенести вручную на другой ПК, необходимо выгрузить ветку реестра.

На том рабочем месте, куда нужно импортировать контейнеры, необходимо проверить разрядность ОС и узнать SID пользователя.

---

**Примечание.** SID - Идентификатор безопасности пользователя ОС Windows. У каждого пользователя Windows свой SID. Для того, чтобы узнать SID пользователя запустите ОС Windows под его учетной записью, после чего перейдите в командную строку (Пуск → Выполнить → cmd) и введите команду **whoami/user**. Команда отобразит основные сведения о текущем пользователе, включая его SID

Пример SID: S-1-5-12-12345678-1234567890-1234567890-1234.

---

После этого необходимо открыть с помощью блокнота выгруженный файл реестра в формате .reg, изменить SID и, если необходимо, путь к конечной ветке.

После этого ветку реестра необходимо загрузить в систему.

---

**Примечание.** При переносе контейнера на другой ПК необходимо будет [установить на нем СКЗИ КриптоПро CSP](#), после чего [проинициализировать контейнер и установить сертификат](#).

---